



STOF 2000 SYTIP


KANTNING MED SKRÅBÅND



1. Marker sømrummet på stoffet. Fold skråbåndet ud. Skråbåndets øverste fold lægges lige over markeringen til sømrum. Sæt skråbåndet fast med nåle og ri det på. På symaskinen syes der henover riningen. Fjern riningen. Fold skråbåndet op over sømrummet og pres over sammensyningen.



2. Klip sømrummet ned, så det passer med en halv bredde af skråbåndet. Vend arbejdet til vrangen. Fold skråbåndet omkring sømrummet og sæt det fast med nåle. Kanten af skråbåndet støder ned til sammensyningen. Skråbåndet syes fast med små håndsyede sting - et lille nap i skråbåndet og så et lille nap i vrangside.



3. I stedet for at sy båndet fast med små håndsyede sting, kan det syes fast på maskinen. Start ved punkt 1, spring punkt 2 over. Klip sømrummet ned, så det passer med en halv bredde af skråbåndet. Vend arbejdet til vrangen. Fold skråbåndet omkring sømrummet og sæt det fast med nåle.

Kanten af skråbåndet skal ligge 2 mm over sammensyningen. Vend arbejdet til retten. For at sy skråbåndet fast, sættes arbejdet i symaskinen og der stikkes lige i sammensyningen. Når der stikkes lige i sammensyningen mellem stof og skråbånd, vil stikningen ses 2 mm inde på skråbåndet på vrangside. Fjern nålene og pres skråbåndet.