

# Patchwork

## tæppe




### PATCHWORK TÆPPE

**SVÆRHEDSGRAD:** Øvet

**MÅL:** Tæppet måler 125 x 185 cm


**BEMÆRK:** Medmindre andet angives sys der med en sømfods bredde. Dvs. 0,75-0,8 cm

DU SKAL BRUGE	
Skabelon	19 x 19 cm
Lineal/vinkelmåler	
Rulleskærer el. saks	
Skæreplade	
Midlertidig spraylim	
Fem farver stof	0,5 meter x 5
Sandfarvet bomuld	Ca. 4 meter
Mellemfoer	2 meter




Klip/skær minimum 220 firkanter ud i sandfarvet og 44 firkanter ud i hver af de fem farver – gerne lidt ekstra af hver; der kan ryge et par stykker på skævt syning og så er det godt at have lidt ekstra farver at mixe rundt med når tæppet skal sammensættes.

Sy dem sammen parvis med sand på den ene side og farve på den anden side.




Marker midten og skær først på den ene diagonal.


Brug skærehjul og skæreplade hvis du har, ellers tegn linjerne op og brug en god saks.



Skær ud så der i alt dannes fire firkanter ud af én stor firkant.



Pres halvdelen af hver firkant i hver farve med sømrum mod farven, den anden halvdel med sømrum mod den sandfarvede del.



Pres og skær/klip de små snipper der ses på billedet af.



Gentag med alle farverne så du har minimum 220 firkanter i alt - minimum 44 af hver farve (gerne ekstra, som beskrevet ovenfor).



Start dit tæppe med at lave rækker á 12 firkanter. Du skal bruge i alt 18 rækker. Lav skiftevis én række med firkanter hvor sømrummet er presset mod farven, og så én række hvor sømrummet er presset mod sandfarvet.

Pres alle sømrum fra sammensyningerne på første række mod fx højre, og næste række mod venstre – fortsæt med at presse sømrum skiftevis til den ene og anden side for hver række.



Rækkerne sys sammen ved at samle skæringspunkterne ved hjælp af nåle.


Rækkernes sømrum presses alle samme vej.



Bagpå ses hvordan sømrum på firkanterne er presset skiftevis mod venstre og højre. Og hvordan sømrum er presset samme vej når selve rækkerne samles.

Når tæppet er lavet, lægges bagsidestoffet ud og sprayes med lim. Så placeres mellemfoeret ovenpå. Herefter sprayes ovenpå mellemfoeret og selve tæppet placeres henover.

Sørg for at alle lag ligger jævnt og glat! Klip til så mellemfoer og bagside stikker et par cm ud.




Kanten laves af strimler der måler 7 cm i højden.

Flere strimler sys sammen ved at placere dem ovenpå hinanden som vist og sy dem "skråt sammen".



Klip sømrummet ned, fold strimlen ud og pres sømrummet til hver sin side.

Sy flere strimler sammen til du har én lang strimmel der er lang nok til at nå omkring dit tæppe.



Fold og pres din strimmel på midten (her vist ved pressefolden).

Inden du syr strimlen på, foldes den ud, og det første hjørne foldes ned og presses som her vist.

Fold igen den øverste del ned og du er klar til at sy kantringen på dit tæppe.



Placer enden af strimlen lidt nede af tæppets ene side (altså ikke i et hjørne).

Start med at sy fra omkring der hvor nålen er placeret på billedet - altså; lad den foldede trekants-ende sidde lidt løs endnu.

Start ved nåle og sy kanten på hele tæppet.



Hjørnerne laves ved at stoppe før kanten når der er en sømrumms bredde tilbage og så sy skråt ud til hjørnet som her vist.



Så vippes strimlen ud over hjørnet.



Og vippes tilbage igen ned langs med den nye side der skal sys.




Når du når til enden, så klip strimlens længde til så den krydser lidt indover trekants-enden fra starten.



Prop snippen ind i trekants-enden og fæstn med knappendele.

Og så syr du bare henover til du når starten af din sammensyning.

Klip herefter alle tre lag sømrum til så der kun er 0,5 cm stof tilbage som sømrum.



Fold strimlen omkring kanten, fæstn med nåle og stik i grøften fra forsiden. Sørg for at strimlen dækker stikningen på bagsiden inden du syr.

OBS Det kan være en fordel at sy den sidste del i hånden – så er du sikker på at stikning på bagsiden og sømrummet bliver skjult ordentligt.

Vask tæppet så limen opløses og du er færdig!