



STOF 2000 SYTIP

ELASTISK SMOCKSYNING




1. Elastiktråden spoles op som undertråd på spolen. Klargør maskinen til spoling som sædvanligt. I det der spoles klemmes med to fingre om tråden, inden den kommer på spolen. På den måde bliver elastiktråden strukket helt ud og rullet meget stramt op på spolen. Tråd herefter maskinen som sædvanligt. Indstil stinglængden til ca. 4.



2. Hvis smocken begynder ved en oplægningskant, zigzages eller overlockes denne først.


Sæt stoffet i maskinen med ret siden op og stik ned 1,5 cm fra kanten. Der syes hele vejen rundt og hæftes ved enden. Sørg for at stoffet strækkes ud undervejs.



3. Fold sømrummet på 1,5 cm til vrangen. Folden skal ligge lige i stikningen.

Nålen flyttes nu helt ud til venstre side.

Stik nålen ned 1 cm fra øverste kant. Det passer ca. med at symaskinefodens højre kant ligger ud til ombukket.



4. Der syes nu rundt og rundt. Hold 1 cm afstand mellem hver søm. Fortsæt så langt som påkrævet.

Enden hæftes ved, at der syes op til foregående søm.