

Mulepose med flæser



FIN MULEPOSE MED FLÆSER

Denne mulepose har søde flæser, som giver den ekstra personlighed. Du kan vælge at lave flæser, der matcher for- og bagside, men du kan også lave dem i en kontrastfarve.

DET SKAL DU BRUGE:

Bomuldslærred GOTS organic, 1m

Sytråd

Evt. Vendenål

FREMGANGSMÅDE

Klip følgende (alle mål er inkl. 1 cm sømrum):

For - og bagstykke samt foer: Klip 4 stykker på 37 cm x 42 cm (*målene skal evt. tilpasses i bredden så de 4 stykker kan klippes ved siden af hinanden så forbruget minimeres*)

Stropper: Klip 2 stykker på 6 cm x 72 cm

Flæse: Klip 2 stykker på 10 cm x 122 cm

Stropper

Fold stykket til stroppen på halv ret mod ret, så den måler 3 cm x 72 cm.

Sy 1 cm inde langs den åbne side. Vend stroppen om, evt. med en vendenål, og stryg den.

Gentag processen, så du har 2 stropper.

Flæse

Tag de to stykker til flæsen, og placér dem ovenpå hinanden ret mod ret. Sy dem sammen i den ene ende, så du har én lang flæse. Pres sømmene fra hinanden med et strygejern.

Fold flæsen på halv ret mod ret på den lange led.

Sy 1 cm inde i begge ender så flæsen lukkes. Vend stoffet om, så retsiden vender udad. Stryg stykket.

Sy en stikning 1 cm inde ved den lange side med rå kant.

Sy en rynketråd med lange sting 0,75 inde fra den rå kant. Husk at lade være med at hæfte dine ender.

Træk blidt i rynketråden (enten over- eller undertråd), så stoffet rynker sig sammen. Flæsens endelige mål skal være det samme som længden på muleposens 2 sider og bund.

STOF 2000

www.stof2000.dk

FREMGANGSMÅDE FORTSAT

Foer

Placér de to stykker til foerposen ovenpå hinanden ret mod ret. Sy 1 cm inde langs siderne og bunden, husk at efterlade en åbning på 7-10 cm i bunden af foerposen, så du kan vende det hele om senere.

Trim overskydende stof fra hjørnerne i bunden.

Yderposen

Fastgør flæsens rå kant ret mod ret langs forstykkets sider og bund. Flæsen placeres 1 cm nede fra toppen i begge sider. Flæsens pæne kant peger ind mod midten af muleposen.

Sy flæsen fast på forstykket 1 cm inde langs de 2 sider og bund.

Placér nu bagstykket ovenpå ret mod ret og sy den sammen med forstykket med flæsen.

Trim overskydende stof fra hjørnerne i bunden.

Vend yderposen med flæsen om, så retsiden vender ud. Fastgør den ene skulderstrop til retsiden på dit forstykke 9 cm fra midten på begge sider. Bemærk at stroppen skal flugte med stoffet. Sy stropperne fast 0,5 cm nede. Gentag processen på bagstykket.

Muleposen samles

Sørg for, at yderposen har sin retside ud af, og foerposen har sin vrangside ud af.

Placér yderposen nede i foerposen, og fastgør den med knappenåle eller wonder clips langs åbningen af posen. Sy 1 cm nede langs åbningen.

Vend muleposen om gennem hullet, du efterlod i foerstoffet. Sy hullet sammen.

Stryg tasken, så den får en flot finish.

Færdiggør med at sy en stikning 3-5 mm fra kanten i toppen af muleposen. Undgå at sy over flæserne.